

Надстройка к программам 1С:Предприятие для обмена данными с сервисом Галочка

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Подключение к Базе-источнику со стороны Сервиса	3
1.1. Получение файла объединения.....	3
1.2. Объединение конфигураций.....	4
1.3. Публикация Базы-источника в интернет	6
Глава 2. Загрузка со стороны источника	7
2.1. Загрузка со стороны источника.....	7
2.2. Установка расширения.....	8
Глава 2. Заметки	9

ГЛАВА 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЗЕ-ИСТОЧНИКУ СО СТОРОНЫ СЕРВИСА

При использовании облачной версии *Сервиса* для подключения к *Базам-источникам*, размещенным в облаке или на сервере компании с публикацией в интернет – необходимо произвести установку дополнительной надстройки 1С в конфигурацию 1С:Предприятие *Базы-источника* путем объединения конфигураций.

1.1. ПОЛУЧЕНИЕ ФАЙЛА ОБЪЕДИНЕНИЯ

Файл надстройки можно скачать как на сайте, так и непосредственно из *Сервиса* (из карточки настроек *Подключения*).

Для того, чтобы скачать файлы, расположенные в *Сервисе* необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть *Мастер настроек*, расположенный в разделе *Настройки* на *Начальной странице* (см. Рисунок 1)




Рисунок 1: Вкладка *Настройки*

- 2) В поле *Подключение* выбрать пункт меню *Создать* (см. Рисунок 2)




Рисунок 2: Открытие карточки настроек *Подключения*

- 3) В окне настроек *Подключения* нажмите кнопку *Получить файл настройки источника* и в открывшемся окне выберите вид файла *Файл объединения конфигурации* (см. Рисунок 3)




Рисунок 3: Получение файла настроек *Базы-источника*

1.2.ОБЪЕДИНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ

Для того, чтобы произвести объединение конфигураций, необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Откройте *Базу-источник* от имени Администратора в режиме Конфигуратора
- 2) Если конфигурация ранее не была включена для внесения изменений - последовательно выберете *Конфигурация* → *Поддержка* → *Настройка поддержки* (см. Рисунок 4)




Рисунок 4: Настройка поддержки

- 3) В открывшемся окне нажмите на кнопку *Включить возможность изменения*, на вопрос системы ответьте *Да* (см. Рисунок 5)




Рисунок 5: Включение возможности поддержки

- 4) В открывшемся окне *Настройка правил поддержки*, не изменяя настройки правил, предложенные программой (см. Рисунок 6)




Рисунок 6: Настройка правил поддержки

- 5) Далее нажмите кнопку **OK** и обновите *Базу-источник* (требуется монопольный доступ)
- 6) Выберите *Конфигурация* → *Сравнить объединить с конфигурацией из файла* и укажите полученный файл (см. Рисунок 7)




Рисунок 7: Объединение конфигурации

- 7) Обновите базу (требуется монопольный доступ)

1.3.ПУБЛИКАЦИЯ БАЗЫ-ИСТОЧНИКА В ИНТЕРНЕТ

Веб-версия *Сервиса* может производить подключение к *Базам-источникам* размещенным в облаке или на сервере компании с публикацией в интернет.

Если *База-источник* установлена локально – для ее публикации необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Установите и настройте IIS или Apache
- 2) Дайте пользователю 1С полные права на папку с будущей публикацией
- 3) Откройте *Базу-источник* от имени Администратора в режиме Конфигуратора
- 4) Выберете Администрирование → Публикация на веб-сервере (см. Рисунок 8)




Рисунок 8: Публикация на веб-сервере

- 5) Нажмите опубликовать и согласитесь с предложенными вариантами (см. Рисунок 9)




Рисунок 9: Настройки публикации на веб-сервере

ГЛАВА 2.ЗАГРУЗКА СО СТОРОНЫ ИСТОЧНИКА

2.1.ЗАГРУЗКА СО СТОРОНЫ ИСТОЧНИКА

Файл надстройки и внешнюю обработку, необходимую для выгрузки данных из *Базы-источника* в *Сервис* можно скачать как на сайте, так и непосредственно из *Сервиса* из карточки настроек *Подключения*.

Для того, чтобы скачать файлы, расположенные в *Сервисе* необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть *Мастер настроек*, расположенный в разделе *Настройки* на *Начальной странице* (см. Рисунок 1)
- 2) В поле *Подключение* выбрать пункт меню *Создать* (см. Рисунок 2)
- 3) В окне настроек *Подключения* нажмите кнопку *Получить файл настройки источника* и в открывшемся окне выберите вид файла *Файл расширения конфигурации* (см. Рисунок 3)
- 4) Для того, чтобы скачать внешнюю обработку - в поле *Тип подключения* выберите вариант *Выгрузка со стороны источника* (см. Рисунок 10)
- 5) Нажмите кнопку *Обработка загрузки*.

Рисунок 10: Карточка настроек подключения

- 6) В открывшемся окне выберете вид обработки: для 8.2 – необходимо выбрать *Обработка: Обычные формы*, для 8.3 – *Обработка: Управляемые формы* (см. Рисунок 11)

Рисунок 11: Выбор обработки

2.2. УСТАНОВКА РАСШИРЕНИЯ

Для того, чтобы установить расширение, необходимо выполнить следующие действия:

- 7) Откройте *Базу-источник* от имени Администратора в режиме Конфигуратора
- 8) Последовательно выберите *Конфигурация* → *Расширения конфигурации* → *Добавить* (см. Рисунок 12)




Рисунок 12: Добавление расширения конфигурации

- 9) В открывшемся окне заполните свойства расширения как показано ниже (см. Рисунок 13) и нажмите кнопку *OK*

Рисунок 13: Заполнение свойств расширения

- 10) В ставшей вновь активной форме списка *Расширения конфигурации* последовательно выберите *Действия* → *Конфигурация* → *Загрузить конфигурацию из файла* и выберите скачанный ранее файл




Рисунок 14: Загрузка конфигурации из файла

- 11) В открывшемся окне предупреждения необходимо согласиться и нажать на кнопку *Да* (см. Рисунок 15)




Рисунок 15: Сообщение при загрузке расширения

- 12) На запрос о необходимости обновления конфигурации ответьте *Да*. Для выполнения этой операции требуется монополярный доступ (см. Рисунок 16)




Рисунок 16: Сообщение о необходимости обновления конфигурации

- 13) Возможно появление сообщения о наличии проблем при применении расширения (см. Рисунок 13).




Рисунок 17: Сообщение о наличии проблем при применении расширения конфигурации

В этом случае в нижней части экрану будет выведен подробный перечень ошибок, мешающих применению расширения с предложением вариантов исправления (см. Рисунок 18)




Рисунок 18: Перечень ошибок, мешающих применению расширения

Для случаев, представленных на картинке (Несоответствие свойств РежимСовместимости и РежимСовместимостиИнтерфейса) — необходимо выбрать из предлагаемых вариантов *Установить значение из объекта конфигурации*

ГЛАВА 2.3 АМЕТКИ